

## Einrichten eines Email-Kontos in Outlook XP

**Die wichtigsten Einstellungen in "einem Satz" erklärt:**

**Eingang:** mail.domain.de

**Ausgang:** mail.domain.de

**Benutzername:** Das Postfach, dass Sie im Confixx selbst angelegt haben.

**Passwort:** Das Passwort, dass angezeigt wird wenn Sie das Postfach angelegt haben.

**Wichtig:** Serverauthentifizierung muss aktiviert werden !

1. öffnen Sie Outlook XP
2. klicken Sie in der oberen Leiste auf **Extras** und  
in dem sich öffnenden Menue auf **E-Mail-Konten**



3. wählen Sie hier **Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen**



4. wählen Sie hier **POP3**



5. Tragen Sie hier Ihre E-maildaten ein die Sie erhalten haben nachdem Sie im Confixx Postfach und Mailadresse angelegt haben.

**E-Mail-Konten**

**Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

<b>Benutzerinformationen</b>	<b>Serverinformationen</b>
Ihr Name: <input type="text" value="Hans Mustermann"/>	Posteingangsserver (POP3): <input type="text" value="mail.domain.de"/>
E-Mail-Adresse: <input type="text" value="info@domain.de"/>	Postausgangsserver (SMTP): <input type="text" value="mail.domain.de"/>
<b>Anmeldeinformationen</b>	<b>Einstellungen testen</b>
Benutzername: <input type="text" value="web123p1"/>	Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kennwort: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	<input type="button" value="Kontoeinstellungen testen..."/>
<input type="checkbox"/> Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)	<input type="button" value="Weitere Einstellungen..."/>

6. unter Weitere Einstellungen wählen Sie **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**

**E-Mail-Konten**

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Algemein | **Postausgangsserver** | Verbindung | Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden